

HD CLEANER

Detergente para Uso Geral



Propriedades e Utilizações

HD CLEANER é um detergente neutro superconcentrado, indicado para lavagem manual de louças, utensílios, painéis, copos, equipamentos, tanques, pisos, paredes, bancadas e qualquer superfície lavável. Por não possuir fragrância, pode ser utilizado nos mais diversos segmentos incluindo as áreas de manipulação e produção de alimentos, como: restaurantes, cozinhas industriais, padarias, supermercados, açougues, indústrias de bebidas, molhos e conservas, massas, processadoras de alimentos, indústrias farmacêuticas e cosméticas, segmento cárneo e lácteo, entre outros.

Sua formulação possui tensoativos biodegradáveis, proporcionando menor impacto ao meio ambiente.

HD CLEANER permite altas diluições em água, garantindo máxima performance e ótima relação custo-benefício.

Informações Técnicas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência: Líquido Transparente

Cor: Azul

Odor: Característico

pH: 6,50 – 7,50

COMPOSIÇÃO

Água, Hidrótopo, Neutralizantes, Corante C.I: 42090, Ácido Linear Alquil Benzeno Sulfônico, Lauril Éter Sulfato de Sódio, Álcool Etoxilado, Dispersante, Coadjuvante e Conservante.

EMBALAGENS

2x5 L e 6x1 L

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS SOB N°

25351.416192/2022-37

Instruções de Uso

Pré-lavagem de louças e utensílios e lavagem por imersão:

1. Antes de iniciar a lavagem, retirar os resíduos sólidos com auxílio de escova, esponja ou fibra.
2. Diluir o HD CLEANER em até 1:400, dependendo do nível de sujidade.
3. Colocar o HD CLEANER em um recipiente adequado ou cuba.
4. Imergir as louças e demais utensílios.
5. Deixar agir por, no mínimo, 10 minutos.
6. Colocar as louças e utensílios no rack para lavagem automática ou esfregar com auxílio de escova, esponja ou fibra.
7. Enxaguar.

Tipo de limpeza	Diluição
Pré-lavagem de louças e utensílios e lavagem por imersão.	até 1:400 / 2,5 mL de produto por litro de água / 0,25%

Lavagem de louças e utensílios com esponja ou fibras:

1. Antes de iniciar a lavagem, retirar os resíduos sólidos com auxílio de escova, esponja ou fibra.
2. Diluir o HD CLEANER em até 1:100, dependendo do nível de sujidade.
3. Aplicar a solução, com auxílio de frasco com tampa lok ou pulverizador, em uma esponja ou fibra de limpeza.
4. Esfregar e enxaguar.

Tipo de limpeza	Diluição
Lavagem de louças e utensílios com esponja ou fibras.	até 1:100 / 10 mL de produto por litro de água / 1,0%



HD CLEANER

Detergente para Uso Geral



Lavagem de superfícies:

1. Antes de iniciar a lavagem, retirar os resíduos sólidos com auxílio de escova, esponja ou fibra.
2. Diluir o HD CLEANER até 1:50 a 1:200, dependendo do nível de sujeira.
3. Aplicar o HD CLEANER com auxílio de frasco com tampa lok, gatilho pulverizador ou gerador de espuma.
4. Esfregar com auxílio de escova, esponja ou fibra de limpeza.
5. Enxaguar.

Tipo de limpeza	Diluição
Lavagem de superfícies	de 1:50 até 1:200 / 20 mL a 5 mL de produto por litro de água / 2,0% a 0,5%

Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.



INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS